

#DREAMONBABYBLANKET

dream on baby blanket



FRAYA[®]





#DREAMONBABYBLANKET

dream on baby blanket

FÖRKORTNINGAR:

- r** = rät
a = avig
v = varv
m = maska
vriden = vriden
tills = tillsammans
3 r tills = lyft 1 m, 2 r tills, lyft över den lyfta m

MÖNSTER:

Mönstret är delbart med 10 m + 3 m och stickas över 16 v.

Varv 1: 1 r, *1 r, 1 omslag, 3 r, 3 r tills, 3 r, 1 omslag * upprepa från * till *, avsluta med 2 r.

Varv 2: alla jämna varv stickas aviga [Varv 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16].

Varv 3: 1 r, *2 r, 1 omslag, 2 r, 3 r tills, 2 r, 1 omslag, 1 r * upprepa från * till *, avsluta med 2 r.

Varv 5: 1 r, *3 r, 1 omslag, 1 r, 3 r tills, 1 r, 1 omslag, 2 r * upprepa från * till *, avsluta med 2 r.

Varv 7: 1 r, *4 r, 1 omslag, 3 r tills, 1 omslag, 3 r * upprepa från * till *, avsluta med 2 r.

Varv 9: 1 r, 2 r tills, 3 r, 1 omslag, *1 r, 1 omslag, 3 r, 3 r tills, 3 r, 1 omslag* upprepa från * till *, avsluta med 1 r, 1 omslag, 3 r, 2 r vridna tills, 1 r.

Varv 11: 1 r, 2 r tills, 2 r, 1 omslag, 1 r, *2 r, 1 omslag, 2 r, 3 r tills, 2 r, 1 omslag, 1 r * upprepa från * till *, avsluta med 2 r, 1 omslag, 2 r, 2 r vridna tills, 1 r.

Varv 13: 1 r, 2 r tills, 1 r, 1 omslag, 2 r, *3 r, 1 omslag, 1 r, 3 r tills, 1 r, 1 omslag, 2 r * upprepa från * till *, avsluta med 3 r, 1 omslag, 1 r, 2 r vridna tills, 1 r.

Varv 15: 1 r, 2 r tills, 1 omslag, 3 r, *4 r, 1 omslag, 3 r tills, 1 omslag, 3 r * upprepa från * till *, avsluta med 4 r, 1 omslag, 2 r vridna tills, 1 r.

FILT:

Slå upp 219 m på stickor nr 3½.

Sticka 12 varv räta.

Varv 13: 8 r, 203 a, 8 r.

Sticka mönster, de första och sista 8 m stickas räta på alla varv, även på avig varvet. På så vis blir det en kant runt om filten.

Sticka mönster tills arbetet mäter ca 98 cm.

Sticka 12 varv räta, maska av alla maskorna löst.

MONTERING:

Fäst ändarna.

MÅTT

100 x 100 cm

GARN

Sensible Fraya
100% Wool Superwash
50 g = 144 m
or
Mindful Fraya
100% Wool
50 g = 350 m

GARNÅTGÅNG

Sensible 600 g
or
Mindful 300 g

REKOMENDERADE STICKOR

Jumperstickor nr 3½

VARIATION

Filten kan stickas bredare eller smalare allt efter tycke och smak. Mönstret går över 10 m, så om filten ska vara ett mönster bredare, slå upp ytterligare 10 maskor i början.