KLEID UND OBERTEIL MIT TOLLEM SMOK-EFFEKT NÄHEN

GESMOKTE NÄHTE NÄHEN




MATERIALIEN:

Oberteil:

- Gr. XS-M = 90 cm Stoff mit 105-140 cm Breite
- Gr. L-XL = 100 cm Stoff mit 105-140 cm Breite
- Elastischer Nähfaden 20 m
- Kreide oder Markierer
- Eventuell Wendenadel

Pssst... Wie entsteht ein Smok-Effekt? Ganz einfach: Du nähst mit einem elastischen Nähfaden als Unterfaden – dann kräuselt sich der Stoff.





OBERTEIL: 2 Stoffstücke wie auf der Zeichnung gezeigt zuschneiden.

Du hast die Auswahl zwischen zwei Arten von Trägern: Bindebänder: 4 Stoffstücke in der Größe 40 cm x 3 cm zuschneiden.

Träger: 2 Stoffstücke in der Größe 37 cm x 7 cm zuschneiden.

- 1. Ober- und Unterkante des Oberteils mit Overlock-/Zick-zack-Stich versäubern. Die Oberkante 2,5 cm auf die Stoffrückseite umschlagen und bügeln, anschließend 2 cm vom Rand steppen. Die Unterkante 1 cm auf links falten und steppen.
- 2. Den elastischen Nähfaden von Hand auf die Unterfadenspule aufwickeln. Als Oberfaden normalen Nähfaden verwenden. Am besten machst du zunächst eine kleine Nähprobe, um die Fadenspannung einzustellen eventuell bei Ober- und Unterfaden.
- **3.** Nählinien am Oberteil markieren. Die gesmokten Nähte werden im Abstand von 1,5 cm genäht.



Die erste Naht wird 2 cm von der umgeschlagenen Oberkante in dieselbe Naht gesetzt. Die Stoffbreite wird auf etwa die Hälfte gekräuselt.


Oberteil in Gr. XS-M: 24 Nähte nähen Oberteil in Gr. XS-M: 26 Nähte nähen.

- **4.** Das Stoffstück mit dem elastischen Nähfaden dämpfen hierdurch zieht sich der Gummifaden zusammen.
- **5.** Die Seitennähte mit 1 cm Nahtzugabe nähen. Die Nähte zum Rückenteil drehen, oben und unten nähen.
- **6.** Du kannst zwischen Trägern oder Bindebändern wählen. **Bindebänder**: Das Bindeband längs rechts auf rechts falten, 0,6 cm von der Faltkante zusammennähen. Die Nahtzugabe einkürzen. Mit einer Wendenadel auf rechts drehen. Bügeln. **Träger:** Den Träger der Länge nach rechts auf rechts falten und mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen, mit einer Wendenadel auf rechts drehen. Bügeln.
- **7.** Bindebänder/Träger 10 cm von den Seitennähten an Vorderund Rückenteil annähen. Die Naht auf die bereits genähte setzen. Zum Schluss die Trägerlänge an deine Bedürfnisse anpassen.

MATERIALIEN:

Kleid:

- Lang: 200 cm Stoff mit 105-140 cm Breite
- Kurz: 140 cm Stoff mit 105-140 cm Breite
- Elastischer Nähfaden 20 m
- Kreide oder Markierer
- Eventuell Wendenadel





KLEID: Für das Kleid 2 Stoffstücke wie auf der Zeichnung gezeigt zuschneiden.

Du hast die Auswahl zwischen zwei Arten von Trägern: Bindebänder: 4 Stoffstücke in der Größe 40 cm x 3 cm zuschneiden.

Träger: 2 Stoffstücke in der Größe 37 cm x 7 cm zuschneiden.

- **1.** Ober- und Unterkante des Kleids mit Overlock-/Zick-zack-Stich versäubern. Die Oberkante 2,5 cm auf die Stoffrückseite umschlagen und bügeln, anschließend 2 cm vom Rand steppen. Die Unterkante 1 cm auf links falten und steppen.
- 2. Den elastischen Nähfaden von Hand auf die Unterfadenspule aufwickeln. Als Oberfaden normalen Nähfaden verwenden. Am besten machst du zunächst eine kleine Nähprobe, um die Fadenspannung einzustellen eventuell bei Ober- und Unterfaden.
- **3.** Nählinien am Kleid markieren. Die gesmokten Nähte werden im Abstand von 1,5 cm genäht.

Die erste Naht wird 2 cm von der umgeschlagenen Oberkante in dieselbe Naht gesetzt. Dann 2 weitere Nähte setzen. Die Stoffbreite wird auf etwa die Hälfte gekräuselt.

- **4.** Das Stoffstück mit dem elastischen Nähfaden dämpfen hierdurch zieht sich der Gummifaden zusammen.
- **5.** Die Seitennähte mit 1 cm Nahtzugabe nähen. Die Nähte zum Rückenteil drehen, oben und unten nähen.
- 6. Du kannst zwischen Trägern oder Bindebändern wählen. Bindebänder: Das Bindeband längs rechts auf rechts falten, 0,6 cm von der Faltkante zusammennähen. Die Nahtzugabe einkürzen. Mit einer Wendenadel auf rechts drehen. Bügeln. Träger: Den Träger der Länge nach rechts auf rechts falten und mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen, mit einer Wendenadel auf rechts drehen. Bügeln.
- **7.** Bindebänder/Träger 10 cm von den Seitennähten an Vorderund Rückenteil annähen. Die Naht auf die bereits genähte setzen. Zum Schluss die Trägerlänge an deine Bedürfnisse anpassen.

Selfmade®