



## PATCHWORK-BLOKK – LOG CABIN

**MATERIALER:**

- Skjæreplate
- Skjærelinjal
- Rullekniv
- Tusj / myk blyant
- Rutete vlies uten lim
- Lyse og mørke metervarer i forskjellige mønstre eller farger



**1.** Tegn opp blokken på vliesen som vist på tegningen. Her har vi brukt 3 cm mellom linjene. Start med en kvadrat i midten (1), og tegn deretter opp resten av feltene som vist på tegningen. Klipp det midterste kvadratet (1) 4,5 x 4,5 cm (ferdig kvadrat på 3 x 3 cm). Klipp/skjær strimler på 4,5 cm i bredden (ferdig bredde 3 cm) av de metervarene som blokken skal bestå av.



**2.** Hele blokken sys fra rettsiden etter de strekene du har tegnet. Sy med stinglengde som tilsvarer cirka 5 sting per cm og 0,7 cm per søm. Start med å legge det midterste kvadratet (1) på vliesen, og fest det med nåler.



**3.** Legg strimmelen til felt to på kvadratet, rett mot rett, og fest den med nåler.

## PATCHWORK-BLOKK – LOG CABIN



**4.** Sy fast strimmelen. Start og stopp cirka 0,7 cm utenfor streken. Brett ut strimmelen, klipp av overflødig stoff og press den på plass.



**5.** Legg strimmelen til felt tre over felt en og to, rett mot rett, og fest den med nåler. Sy fast strimmelen etter strekene. Start og slutt cirka 0,7 cm utenfor streken.



**6.** Brett ut strimmelen, klipp av overflødig stoff og press den på plass.



**7.** Fortsett på denne måten til du har sydd hele blokken. Du skal alltid arbeide med urviseren, sett fra rettsiden. Når blokken er ferdig, klippes/skjæres den til, slik at den ytterste strimmelen er 3,7 cm bred og du har et kvadrat på cirka 22,5 cm. Du kan eventuelt sy stoff og vlies sammen i ytterkanten med en 0,4 cm søm.

Du kan også sy en Log Cabin-blokk uten vlies. Da er fremgangsmåten at du syr sammen delene, klipper/skjærer strimlene til og presser alt sammen i den samme rekkefølgen som er vist her. Hvis du syr uten vlies, blir det enklest hvis alle metervarer er av samme kvalitet.

Pass på at du holder formen på blokken underveis. Det kan være en fordel å skjære den til underveis.

En tradisjonell Log Cabin-blokk er satt sammen med to sammenhengende sider som er lyse, og to sammenhengende sider som er mørke. Det midtre feltet er ofte i en rødlig farge som symboliserer peisen i hytta. Den mørke siden symboliserer den mørke delen av hytta, og den lyse siden representerer den siden der lyset kommer inn.