

#BOHOBAG

boho bag



FRAYA[®]



#BOHOBAG

boho bag

FÖRKORTNINGAR:

m	= Maska
lm	= Luftmaska
sm	= Smygmaska
fm	= Fastmaska
v	= Varv
ökn	= Två fasta maskor i samma maska
LGÅ	= Lång garnände, [garnnystat] – en bit garn på ca 2,5 meter, som man ska virka med
KGÅ	= Kort garnände, "den lilla biten" – som man låter "hänga" när man börjar virka med ny färg

Design av Merete Berntsen

Läs detta innan du börjar:

Fastmaskor med LGÅ

När sista fastmaskan virkas med färg 1 byt till färg 2 innan du drar genom de två sista öglorna på nålen. Nu är det en ögla med färg 2 på virknålen, en kort garnände (KGÅ) på ca 5 cm och den långa garnände (LGÅ- garnet du virkar med).

Lägg KGÅ längs med maskorna som ska virkas. Lägg samtidigt LGÅ i motsatt riktning såhär: När du håller garnet ska den LGÅ – som går från din vänstra hand ner till själva garnnystanet – läggas över samma maskor som KGÅ men i motsatt riktning. Då ligger LGÅ vid den första maskan i denna färg när du kommer dit igen på nästa varv. När 5 maskor är virkade byt till ny färg [färg 3]. KGÅ och LGÅ sticker nu ut i var sin riktning under de 5 fm som precis är virkade med färg 2. Dra lite i dessa garnändar så att arbetet blir tätt och fint. Härfter kan KGÅ klippas av eftersom det nu bara ska virkas med LGÅ. Du kan välja att låta alla KGÅ hänga kvar för att kunna dra lite i dem när väskan är färdig och sedan klippas av.

Både KGÅ och LGÅ är på detta sätt redan invirkade och man behöver inte fästa garnändarna.

Samma metod används när garnet är slut och man ska börja på ett nytt nystan.

Vågräta ränder

Vågräta ränder virkas i en färg och med vanliga fastmaskor.

Låt alla övriga trådar hänga bak på arbetet så att man kan fortsätta med dem när den vågräta randen är virkad.

Byt färg och virka ett varv med vanliga fastmaskor, virka ytterligare 1 fm så att varvet förskjuts.

Fortsätt härfter med fm med LGÅ och byt färg så att det stämmer med diagonalränderna under den vågräta randen.

BESKRIVNING

BOTTEN

Virka 2 lm [eller magisk ring] med virknål nr 3.

Varv 1: Virka 6 fm i första lm [eller omkring den magiska ringen]

Varv 2: Virka 2 fm i varje fm [12 fm]

Varv 3: *1 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger [18 fm]

Varv 4: 1 fm, *1 ökn, 2 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 1 fm [24 fm]

Varv 5: *3 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger = 30 fm

Varv 6: 2 fm, *1 ökn, 4 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 2 fm [36 fm]

Varv 7: *5 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger = 42 fm

Varv 8: 3 fm, *1 ökn, 6 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 3 fm [48 fm]

Varv 9: *7 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger = 54 fm

Varv 10: 4 fm, *1 ökn, 8 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 4 fm [60 fm]

Varv 11: *9 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger = 66 fm

Varv 12: 5 fm, *1 ökn, 10 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 5 fm [72 fm]

Varv 13: *11 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger = 78 fm

Varv 14: 6 fm, *1 ökn, 12 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 6 fm [84 fm]

Varv 15: *13 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger [90 fm]

Varv 16: 7 fm, *1 ökn, 14 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 7 fm [96 fm]

Varv 17: *15 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger = 102 fm

Varv 18: 8 fm, *1 ökn, 16 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 8 fm [108 fm]

Varv 19: *17 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger = 114 fm

Varv 20: 9 fm, *1 ökn, 18 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 9 fm [120 fm]

Varv 21: *19 fm, 1 ökn* upprepa från * - * totalt 6 gånger = 126 fm

Varv 22: 10 fm, *1 ökn, 20 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 10 fm [132 fm]

MÅTT

Omkrets: 64 cm.

Höjd: 34 cm.

GARN

Colourful Fraya

100% Cotton

50 g = 170 m

GARNÅTGÅNG

300 g i olika färger, vi har använt 5 färger.

Färg 1: 90060038

Färg 2: 90060031

Färg 3: 90060072

Färg 4: 90060009

Färg 5: 90060061

VIKRFASHTHET

Virknål nr 3 och i fm med LGÅ:

30 m x 31 varv = 10 x 10 cm.

VIKRNÅL

Virknål nr 2½ och 3

OBS: Det är viktigt att följa virkfashtheten. Det virkade arbetet ska vara tätt och fint. Prova ev med en grövre eller finare virknål.

TILLBEHÖR

Väska/korgbotten med 60 hål

Varv 23: *21 fm, 1 ökn * upprepa från * - * totalt 6 gånger = 138 fm
Varv 24: 11 fm, *1 ökn, 22 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 11 fm [144 fm]
Varv 25: *23 fm, 1 ökn * upprepa från * - * totalt 6 gånger = 150 fm
Varv 26: 12 fm, *1 ökn, 24 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 12 fm [156 fm]
Varv 27: *25 fm, 1 ökn * upprepa från * - * totalt 6 gånger = 162 fm
Varv 28: 13 fm, *1 ökn, 26 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 13 fm [168 fm]
Varv 29: *27 fm, 1 ökn * upprepa från * - * totalt 6 gånger = 174 fm
Varv 30: 14 fm, *1 ökn, 28 fm* upprepa från * - * totalt 5 gånger, 1 ökn, 14 fm [180 fm]
Nu är botten ca 20 cm i diametern.

SIDA

Byt till virknål nr 2½

Varv 1: 1 fm i den bakre maskbågen i varje fm [180 fm]

Varv 2: 1 fm i varje fm [180 fm]

Varv 3: Öka 19 m jämnt fördelade på varvet [199 fm]

Byt till virknål nr 3.

Nu ska fm virkas med LGÅ enligt beskrivning ovan.

Förbered arbetet genom att klippa ca 40 bitar av de färger som ska ingå i väskan. Det kan vara olika längder men kan vara svårt att hålla koll på garnet om det är längre än 2,5 meter.

Varv 4: *Virka 5 fm med LGÅ, byt färg * upprepa *- * 40 gånger. Den sista maskan är virkad i den första maskan från varv 3. Se förslag på ränder nertill.

Nu är det en början på 40 ränder, totalt 199 fm på ett varv. Genom att virka den sista maskan i den första fm på nästa rand kommer det hela tiden att bli en förskjutning så att ränderna blir diagonala. Fortsätt med fm med LGÅ till arbetet mäter 5 cm.

Byt färg.

Virka en vågrät rand.

Fortsätt med fm med LGÅ och byt färg så att det stämmer med diagonalränderna under den vågräta randen.

Virka ytterligare en vågrät rand när arbetet mäter 6 cm, 12 cm, och 13 cm. Fortsätt alltid med fm med LGÅ fram till den färg som den vågräta randen ska virkas i. På så sätt förskjuts varvets början.

Fortsätt med fm med LGÅ (byt färg så det stämmer med diagonalränderna) till arbetet mäter 27 cm totalt.

Kanal till snöre

Virka med fm och lm.

1 fm, 2 fm i nästa fm, 2 fm. Nu är det 200 m på ett varv och nu kommer inte ränderna att ligga på diagonalen längre, men följer ändå arbetet.

Virka 4 lm, hoppa över 5 fm. *Virka 5 fm, virka 4 lm, hoppa över 5 fm*. Upprepa från * till * varvet ut. Nu är det 20 luftmaskbågar.

Virka 5 fm med LGÅ, byt färg, virka 5 fm med LGÅ i luftmaskbågen, byt färg. Upprepa från * till * varvet ut.

Virka 5 fm med LGÅ, byt färg. Upprepa från * till * till arbetet mäter 34 cm.

Byt till virknål 2½.

Virka ett varv vanliga fm med en av färgerna.

Klipp garnet och fäst änden.

Dra ev. lite i alla garnändar på baksidan. Klipp av.

Snöre

Använd 8 trådar som är 4 m långa. Använd gärna alla färger som ingår i ränderna.

Tvinna ihop dem hårt. Lägg snöret dubbelt.

Om man har tvinnat den riktigt hårt så kommer den automatiskt att vilja lägga sig dubbelt igen när man viker det.

Snöret består nu av 16 trådar.


Knyt en knut i båda ändarna.



Montering av botten

Lägg in botten i väskan, sy fast botten genom hålen, det ska vara 3m mellan hålen, stygnen ska inte synas på rättsidan.

Dra snöret genom kanalen.



- | | | |
|---|------------|----------------|
|  | Gul | Sand |
|  | Bordeaux | Mocca |
|  | Ljus lilla | Puder |
|  | Petrol | Pumpa |
|  | Orange | Ljus teracotta |

