

#TICKLISHSWEATER

ticklish sweater



FRAYA[®]



#TICKLISHSWEATER

ticklish sweater

FÖRKORTNINGAR:

m = Maska
r = Rät
a = Avig
v = Varv

vriden = Vriden
utt. = Uttagning, sticka länken mellan maskorna vriden rät
tills = Tillsammans

Tröjan stickas på rundsticka nerifrån och upp. Resåren på fram- och bakstycke och ärmar stickas dock fram och tillbaka.

FRAM/BAKSTYCKE:

Till bakstycket slå upp 55 [59] 63 [67] 71 m på sticka nr 4 med 1 tråd i Mindful och 2 trådar Friendly. Sticka resår såhär:

Varv 1: 2 a, 1 r, * 1 a, 1 r* till sista 2 m, 2 a.

Varv 2: 2 r, 1 a, * 1 r, 1 a* till sista 2 m, 2 r.

Sticka totalt 19 v resår, och sätt maskorna på rundsticka 60 cm nr 4½. Resåren till bakstycket är nu stickad.

Till framstycket slå upp 55 [59] 63 [67] 71 m på sticka nr 4. Sticka resår som beskrivs ovanför totalt 9 v. Sätt maskorna på rundsticka 60 cm nr 4½. Sätt markeringstråd mellan fram- och bakstycke 110 [118] 126 [134] 142 m.

Sticka slätstickning till bakstycket mäter 25 [26] 27 [29] 32 cm. Härefter maska av till ärmhål, 3 m i var sida på fram- och bakstycke över mitten på sidsömmen. 49 [53] 57 [61] 65 m fram/bakstycke. Låt arbetet vila.

ÄRM:

Man stickar fram och tillbaka. Slå upp 36 [38] 38 [40] 40 m på sticka nr 4 med i Mindful och Friendly. Sticka 9 varv resår, 1 r, 1 a. Byt till sticka nr 4½ och slätstickning.

Sticka slätstickning och öka samtidigt 1 m i båda sidor på vart 8:e varv till det är 44 [46] 48 [50] 52 m. Fortsätt med randrapport till arbetet är lika långt som framstycket sånär som 2 varv, härefter maska av 3 m i början på de nästa 2 varven till ärmhålet. 38 [40] 42 [44] 46 m

Låt arbetet vila. Sticka en ärm till på samma sätt.

OKET:

Samla alla delarna på rundsticka 60 cm nr 4½ såhär: vänster ärm, framstycke, höger ärm, bakstycke. Sätt till sist en markeringstråd, som visar brytpunkten mellan bakstycket och vänster ärm. 49 [53] 57 [61] 65 m fram/bakstycke, 38 [40] 42 [44] 46 m ärm.

Man börjar med att sticka 2 varv slätstickning från markeringstråden. På nästa varv minskas 6 m såhär:

27 [29] 31 [33] 35 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 168 [180] 192 [204] 216 m

Fortsätt med slätstickning de nästa 4 varven. På varv 5 stickas intagningar såhär:

10 [10] 14 [15] 16 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 154 [165] 180 [192] 204 m

Fortsätt med slätstickning de nästa 4 varven. På varv 5 stickas intagningar såhär:

9 [9] 13 [14] 15 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 140 [150] 168 [180] 192 m

Fortsätt med slätstickning de nästa 4 varven. På varv 5 stickas intagningar såhär:

8 [8] 12 [13] 14 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 126 [135] 156 [168] 180 m

Fortsätt slätstickning de nästa 4 varven. På varv 5 stickas intagningar såhär:

7 [7] 11 [12] 13 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 112 [120] 144 [156] 168 m

Fortsätt med slätstickning de nästa 4 varven. På varv 5 stickas intagningar såhär:

6 [6] 10 [11] 12 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 98 [105] 132 [144] 156 m

När maskantalet blir tillräckligt litet, byt till rundsticka 40 cm nr. 4½.

Fortsätt med slätstickning de nästa 4 varven. På varv 5 stickas intagningar såhär:

5 [5] 9 [10] 11 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 84 [90] 120 [132] 144 m

Fortsätt med slätstickning de nästa 4 varven. På varv 5 stickas intagningar såhär:

4 [4] 8 [9] 10 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 70 [75] 108 [120] 132 m

Fortsätt med slätstickning de nästa 4 varven. På varv 5 stickas intagningar såhär:

5 [3] 7 [8] 9 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 60 [60] 96 [108] 120 m

STORLEKAR

92 [104] 110 [122] 128

MÅTT

½ Övervidde:

32 [34] 35 [37] 39

Längd ca:

42 [44] 46 [48] 50

GARN

Mindful Fraya

100% Wool

50 g = 350 m

+

Friendly Fraya

70% Super Kid Mohair + 30% Silk

25 g = 210 m

GARNÅTGÅNG

Mindful: 50 [100] 100 [100] 100 g

Friendly: 100 [150] 150 [175] 175 g

STICKFASTHET

Stickfasthet i slätstickning med 1 tråd Mindful och 2 trådar Friendly på sticka nr 4 ½: 18 m x 27 v = 10 cm x 10 cm

REKOMENDERADE STICKOR

Rundsticka 40 cm och 60 cm nr 4 ½, rundsticka 40 cm nr 4

OBS: Storleken på stickorna är endast en vägledning. Stickar du hårdare än stickfastheten ska du gå upp i storlek på stickorna – stickar du lösare ska du gå ner i storlek på stickorna.

Stl 92 och 104:

Byt till rundsticka 40 cm nr 4 och sticka 4 varv resår, 1 r, 1 a, och maska av alla maskorna löst på varv 5.

Stl 110, 122 och 128:

Fortsätt med slätstickning de nästa 3 varven. På varv 4 stickas intagningar såhär:

4 [4] 4 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 80 [90] 100 m

Fortsätt med slätstickning de nästa 3 varven. På varv 4 stickas intagningar såhär:

6 [3] 8 r, 2 r tills upprepa från * till * till markeringstråd. 70 [72] 90 m

Stl 110 och 122:

Byt till rundsticka 40 cm nr 4 och sticka 4 varv resår, 1 r, 1 a, och maska av alla maskorna löst på varv 5.

Stl 128:

Fortsätt med slätstickning de nästa 3 varven. På varv 4 stickas intagningar såhär:

3 r, 2 r tills, upprepa från * till * till markeringstråd. 72 m.

Byt till rundsticka 40 cm nr 4 och sticka 4 varv resår, 1 r, 1 a, och maska av alla maskorna löst på varv 5.

Obs: Sticka eventuellt resåren i halskanten med 2 trådar Mindful och uteslut Friendly.

MONTERING:

Fäst alla ändar. Sy ihop hålet under ärmarna med små osynliga stygn och sy ihop ärmsömmen.

