

#WOOFYSWEATER

woofy sweater



FRAYA[®]

♥ WOOF WOOF! SMÅ BAMSER FRYSER OGSÅ, SÅ DU MÅ HELLERE STRIKKE EN SWEATER, DE KAN LUNE SIG I. DEN LILLE SWEATER STRIKKES OPPEFRA OG NED. FØRST STRIKKER DU FREM OG TILBAGE PÅ RUNDPIND, TIL HALSÅBNINGEN ER SÅ STOR, AT HUNDEN KAN FÅ HOVEDET IGENNEM. DEREFTER STRIKKER DU RUNDT MED MAGIC LOOP-METODEN ELLER STRØMPEPINDE. ET HYGGELIGT LILLE PROJEKT TIL DIG, DER ER LETØVET. ♥

#WOOFYSWEATER

woofy sweater

FORKORTELSER:

m = Maske
udtagning = Løft lænken mellem maskerne op bagfra med venstre pind. Strik omkring det forreste maskeled af lænken.

Designet af Vibe Ulrik

Denne lille sweater strikkes oppefra og ned; først frem og tilbage på rundpind, så der dannes et stort nok hul til at hunden kan få hovedet igennem. Herefter strikkes der rundt med Magic Loop metoden eller strømpepinde.

Slå 31 masker op på rundpind 80 cm eller strømpepinde nr. 3½ med fv. 1.
 Strik rib startende med en vrang maske, *1 vrang, 1 ret* gentag fra * til * til sidste maske, 1 vrang.
 Strik yderligere to pinde rib, og skift til rundpind 80 cm eller strømpepinde nr. 4½.
 Strik en pind ret.

Tag 13 m ud jævnt fordelt på følgende vrang pind. Der er nu 44 masker i alt.
 Sæt en maskemarkør i starten af omgangen, som markerer midten af bagstykket, og fortsæt med at strikke rundt og start mønster efter diagram 1 eller variationen som er diagram 2.
 Efter diagrammet strikkes 2 omgange rundt; herefter deles arbejdet.
 Strik 6 masker ret, sæt 10 masker på en tråd, slå 4 masker op, 12 ret, sæt 10 masker på en tråd, slå 4 masker op, 6 ret.
 Sæt en maskemarkør i midten af de nye masker i siden og slip maskemarkøren i midten af bagstykket. Strik rundt og tag 1 m ud på hver 3. omgang i hver side henholdsvis 1 maske før og en maske efter maskemarkør. Når der er 24 masker i både for- og bagstykke skiftes til rundpind 80 cm eller strømpepinde nr. 3½. Strik 3 omgange rib, 1 ret, 1 vrang. Luk alle masker af i rib.

Ærmer:

Sæt de 10 ærmemasker på rundpind 80 cm eller strømpepinde nr. 4½. Saml 4 masker op under ærmergab og strik 8 omgange rundt. Skift til rundpind 80 cm eller strømpepinde nr. 3½ og strik 3 omgange rib, 1 ret, 1 vrang. Luk alle masker af i rib.
 Strik det andet ærme på samme måde.

Bemærk: Til grisen strikkes ærmerne 4 omgange kortere.

MÅL

One size, cirka 12 cm i længden.
 Passer til Selfmade mønster 90350

GARN

Warm Hearted Fraya
 100% Organic Wool
 50 g = 100 m

GARNFORBRUG

Fv 1: 50 g
 Fv 2: 50 g
 Variation Fv 3: Garnrest.

STRIKKEFASTHED

16 m = 10 cm på pinde nr. 4½

VEJLEDENDE PINDE


Rundpind 80 cm eller strømpepinde nr. 3½ og 4½

OBS: Størrelsen på pindene er kun vejledende. Strikker du fastere end strikkefastheden skal du gå op i pindstørrelse – strikker du løsere skal du gå ned i pindstørrelse.

ANDET/TILBEHØR

En lille knap


Diagram 1



□ Fv. 1

⊗ Fv. 2

Diagram 2



□ Fv. 1

⊗ Fv. 2

○ Fv. 3

Hue:

Slå 32 masker op på strømpepinde nr. 4½. Sæt en maskemarkør i starten af omgangen og strik 1 gang rundt i rib, 1 ret, 1 vrang.

Strik 3 omgange rundt i glatstrik. Tag 1 maske ind på hver side af maskemarkør på hver anden omgang til der er 4 masker tilbage. Indtagninger laves ved at strikke til 3 masker før maskemarkør, strikke 2 masker drejet ret sammen, strik ret til 1 m efter maskemarkør, strik 2 masker ret sammen.

Klip garnet og før garnet gennem de 4 masker, stram til og hæft på bagsiden af huen. Hæft alle ender og lav eventuelt en lille kvast og sy den fast i toppen.

