

#PIECEOFCAKEPOTHOLDERS

piece of cake pot holders



FRAYA[®]



#PIECEOFCAKEPOT HOLDERS

piece of cake pot holders

FÖRKORTNINGAR:

m	= maska
fm	= fastmaska
sm	= smygmaska
v	= varv
lm	= luftmaska

MÖNSTER:

Första varvet virkas med fm, på nästa varv virkar man runt fastmaskan från föregående varv. På detta sätt får man en tät och fast virkad grytlapp.

FYRKANTIG GRYLAPP

Virka 20 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: Virka 25 fm runt om lm-ringen, avsluta med 1 sm i 1:a m, denna ring blir öglan på grytlappen.

Virka fram och tillbaka.

Varv 1: 1 lm, 5 fm, 3 fm i nästa m, 5 fm, vänd

Varv 2: Alla maskor virkas runt om fm från föregående varv, 5 fm, 3 fm i nästa m, 5 fm, vänd

Varv 3: 1 lm, 6 fm, 3 fm i nästa m, 6 fm, vänd

Varv 4: Alla maskor virkas runt om fm från föregående varv, 6 fm, 3 fm i nästa m, 6 fm, vänd

Fortsätt på detta sätt till grytlappen mäter 20 cm x 20 cm eller önskad storlek.

Klipp av garnet.

Virka en kant runt om hela grytlappen, utom på öglan. Börja uppe vid öglan, virka 1 varv fm, avsluta uppe på andra sidan om öglan, vänd, virka fm runt om fm från föregående varv.

Klipp av garnet, fäst ändarna och ånga grytlappen i form. Virka en grytlapp till på samma sätt.

RUND GRYLAPP

Virka 4 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: Virka 8 fm runt om ringen, avsluta varvet med 1 sm i 1:a m

Alla jämna varv börjar med 1 lm och avslutas med 1 sm i första fm.

Varv 2: 2 fm i alla m = 16 fm

Alla ojämna varv avslutas med 1 sm i första fm.

Varv 3: Alla maskor virkas runt om maskorna från föregående varv, 2 fm i alla m.

Varv 4: *1 fm, 2 fm i nästa m* upprepa från * till * varvet runt = 24 fm

Varv 5: Alla maskor virkas runt om maskorna från föregående varv, *1 fm, 2 fm i nästa m* upprepa från * till * varvet runt

Fortsätt på detta sätt med att öka antalet av fm mellan uttagningarna med 1 på varje jämt varv man virkar. Om uttagningarna ligger ovanpå varandra, får grytlappen en lätt 8-kantig form.

Om man vill ha en mer rund form, fördelas uttagningarna slumpmässigt.

Antalet maskor på hela varvet ökas med 8 på alla jämna varv.

När grytlappen mäter 22 cm i diameter eller önskat mått, kan man på sista jämna varvet virka en ögla såhär:

Virka 10 lm, hoppa över 5 m på grytlappen, resten av varvet virkas utan uttagningar.

På nästa varv, virkar man 12 fm runt om de 10 lm och det blir en ögla på grytlappen.

Vänd grytlappen och virka 1 varv smygmaskor.

Klipp av garnet och fäst ändarna.

Ånga grytlappen i form. Virka en grytlapp till på samma sätt.

MÅTT

Fyrkantig : 20 x 20 cm

Rund: ø 23 cm

GARN

Colourful Fraya

100% Cotton

50 g = 170 m

GARNÅTGÅNG

100 g till 2 grytlappar

REKOMENDERADE STICKOR

Virknål nr 3